




Manual de Configuración Correo Corporativo Thunderbird (45.1.1)

Paso 1. Abrir aplicación y definir **como programa predeterminado** de lectura de correo.


Thunderbird



Paso 2. Luego seleccionar **“Saltarse esto y usar mi cuenta de correo existente”**



Paso 3. En la siguiente configuración debe ingresar sus datos, “Nombre, Correo, Contraseña” y seleccionar **Continuar**.




Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Paso 4. Seleccionar “Configuración Manual”.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Buscando configuración: base de datos de Mozilla ISP

Paso 5. Completar los siguientes datos y seleccionar “Hecho”.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	IMAP <input type="text" value="mail.utalca.cl"/>	993	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente:	SMTP <input type="text" value="mail.utalca.cl"/>	587	STARTTLS	Contraseña normal

Nombre de usuario: Entrante: Saliente:

Nombre Servidor IMAP/SMTP: mail.utalca.cl
Puerto IMAP: 993-- SSL/TLS—Contraseña Normal

Puerto SMTP: 587—STARTTLS--Contraseña Normal

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail.utralca.cl"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="mail.utralca.cl"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Nombre de usuario: Entrante: <input type="text" value="Iveas"/>		Saliente: <input type="text" value="Iveas"/>		

Paso 6. Al finalizar la configuración se comenzara a descargar los correos, esto dependerá del tamaño del buzón.